

Minitab® 22.5.2 Statistical Software

目录

Minitab 22.5.2 功能和增强功能	1
Minitab 22.5.2 中解决的问题	2
桌面应用程序	2
Web 应用程序	2
已知问题和解决方法	2

在 Minitab License Portal 中管理 Minitab 订阅的客户可以使用 Minitab Statistical Software 版本 22.5.2。

Minitab 22.5.2 中解决的问题

桌面应用程序

- 交互式控制图不支持多个标记列。(375890)
- 响应曲面分析对话框不会保留上次执行的命令。(385305)
- 编辑某些 DOE 图时会显示不正确的图形选项。(378421)
- 在暮色模式下运行 Minitab 时会出现意外行为。(300653)
- 在分析因子设计中出现不正确的错误消息。(377186)
- 较旧的 Excel 文件不兼容。(365356)
- 旧版图形更新后，次要网格线会被清除。(240372)
- 删除基础工作表后保存项目时会出现意外行为。(372794)
- 更改输出中的小数位数时，某些命令不会生效。(363755)
- 在分析裂区因子设计中显示不正确的错误消息。(364925)
- 在某些条件下，在属性一致性分析中创建新工作表时会出现性能问题。(379301)

Web 应用程序

- 交互式控制图不支持多个标记列。(375890)
- 在对 Google Drive® 应用了不正确权限的情况下打开 Minitab 时会出现意外行为。(389724)

已知问题和解决方法

项目 1

从图形菜单创建直方图、概率图或经验 CDF 并指定分布时，即使您使用了数据选项来排除导致错误的数据部分，Minitab 也可能显示不正确的错误。(143049)

解决方法: 创建图形之前，使用数据 > 子集化工作表创建一个排除有问题值的新工作表。

解决方法: 使用正态分布创建图形，然后双击图形上显示的分布以指定其他分布。

项目 2

如果使用逐步回归分析包含过程变量的混料设计，并且逐步过程删除了一个或多个过程变量，则被删除的过程变量会以系数为零的形式显示在输出中。因此，包括等值线图、曲面图和优化图在内的模型图会显示被删除的过程变量对响应没有影响，即使这些变量未包含在模型中也是如此。(9047)

解决方法: 不包含被删除的过程变量，重新进行分析。

项目 3

如果视频卡驱动程序过期或不兼容，创建图形可能会导致性能问题。(6501)

解决方法: 升级到视频卡的最新视频驱动程序可能会解决此问题。

解决方法: 在 Minitab 中，选择文件 > 选项 > 图形 > 其他图形选项，然后选中禁用硬件加速。

项目 4

在少数情况下，Minitab 项目文件 (*.MPJ、*.MPX) 可能会损坏。(124217, 7128)

解决方法: 找到项目的备份文件（与损坏项目同名并位于同一文件夹中的 *.BAK 文件）。启动一个新的 Minitab 实例，然后将 *.BAK 文件拖放到 Minitab 中。在大多数情况下，这些操作将恢复项目。如果项目成功恢复，请立即使用新文件名保存项目。如果此备份失败，请联系 Minitab 技术支持 (<http://www.minitab.com/contact-us>)。

<http://www.minitab.com/contact-us>

项目 5

在少数情况下，客户在打开项目文件时收到以下错误消息：“读取项目文件时出错: MYFILENAME.MPX。”(8548, 8610, 8908)

解决方法: 找到项目的备份文件（与损坏项目同名并位于同一文件夹中的 *.BAK 文件）。启动一个新的 Minitab 实例，然后将 *.BAK 文件拖放到 Minitab 中。在大多数情况下，这些操作将恢复项目。如果项目成功恢复，请立即使用新文件名保存项目。如果此备份失败，请联系 Minitab 技术支持 (<http://www.minitab.com/contact-us>)。

<http://www.minitab.com/contact-us>

项目 6

如果修改权重列中的数据，基于带权重模型的图形不会显示为过期。(172888)

项目 7

打开文本文件时，如果前 100 行或更多行为空，或者在要导入的第一行中键入 100 或更大的值，则预览窗口可能显示为空。(175474)

项目 8

在运行缓慢的宏中，标准工具栏中的取消按钮没有响应。(179705)

解决方法: 使用键盘快捷键 CTRL+Break。

项目 9

如果以英语打开使用非英语语言创建的项目，已使用的对话框会以非英语语言显示。(179748)

项目 10

在调整图形大小之前，平行坐标图的图例可能不完整。(182566)

项目 11

如果向 Minitab Workspace® 或 Companion by Minitab 发送大量输出，可能会遇到性能问题。(182523)

项目 12

发送到 Microsoft Word® 有时不会将 Minitab 的所有输出发送到 Microsoft Word®。(179956)

项目 13

在某些情况下，从输出窗格中的命令级别上下文菜单打印平行坐标图可能无法工作，并且可能会阻止其他命令在命令级别打印。(182664)

解决方法: 从图形上下文菜单打印平行坐标图，或复制/发送到 Microsoft Word®/PowerPoint®，然后从这些应用程序打印。

项目 14

在联机存储库（Microsoft OneDrive® 或 Google Drive®）中处理项目时，如果互联网断开连接，存储库中的项目可能会保持锁定状态。(182648)

解决方法: 在联机存储库中，签入项目或放弃签出。

项目 15

要在 Microsoft Edge® 中共享 Google Drive® 项目，请在 Microsoft Edge® 隐私设置中将跟踪防护更改为基本。(182646)

项目 16

使用 Microsoft OneDrive® 时，要在 Web 应用中打开工作表 (*.MTW 和 *.MWX)，必须使用文件 > 打开 > 工作表。不能直接从 Microsoft OneDrive® 打开工作表。(182652)

项目 17

在 Minitab Web 版本中，使用 Safari® 时无法从上下文菜单复制 CART® 树状图项目。(182654)

解决方法: 选择树状图并使用 Command+C。

项目 18

通过电子邮件共享 Minitab 项目时，收件人只能下载项目，无法直接在 Web 应用中打开它。(182658)

解决方法: 导航到 Microsoft OneDrive® 中的共享目录，选择省略号，然后选择预览 > 打开 > 使用 Minitab 打开。

项目 19

如果在 Minitab 22 中创建的项目包含带有相对变量重要性图的 CART® 模型，则在 Minitab 20.1、20.1.2 或 20.1.3 中打开该项目时，将看不到与该模型相关的任何 CART® 输出。(183463)

解决方法: 在 Minitab 22 中打开项目。

项目 20

图形构建器中的分箱散点图不会在虚拟机上显示。(183779)

解决方法: 在文件 > 选项 > 图形 > 其他图形选项中，选中禁用硬件加速。

项目 21

无法在 Minitab Desktop 应用中打开 Google Sheets®。(183961)

项目 22

从存储库 (Microsoft OneDrive® 和 Google Drive®) 打开项目会导致 Desktop 应用在 Microsoft Windows 8.1 上关闭。(184364)

解决方法: 使用 Web 应用, 或升级到 Microsoft Windows 10 或更高版本。

项目 23

假设检验的“助手菜单选择器”对话框中的文本未对齐。

解决方法:

1. 右键单击 Minitab Statistical Software 的桌面快捷方式。
2. 选择属性, 然后选择兼容性。
3. 在设置下, 选择更改高 DPI 设置。
4. 选择替代高 DPI 缩放行为, 然后选择系统。
5. 选择确定。